

Softwareupdate MDA Pro



Wichtig

Wichtiger Hinweis vor dem Update:

Durch das Update gehen **alle persönlichen Daten und Einstellungen** auf Ihrem T-Mobile MDA Pro **verloren**. Die Einstellungen müssen nach dem Update erneut eingegeben werden. Bitte speichern Sie Ihre persönlichen Daten vor dem Update über ActiveSync auf Ihrem Desktop-PC oder direkt über das Endgerät auf der Speicherkarte ab. SMS und MMS können nicht über ActiveSync oder auf der Speicherkarte abgespeichert werden. Ihre MMS Fotos und Videos können Sie bei Fotoservice von T-Mobile und Kodak unter www.t-mobile.de/fotoservice abspeichern.

Achtung bitte nutzen Sie folgende Datensicherungsvarianten nicht:

Sichern/Wiederherstellen via ActiveSync auf dem Desktop-PC

Rechtliche Hinweise zu Update:

Die Haftung von T-Mobile im Zusammenhang mit der Installation, Deinstallation und Nutzung der Software ist auf vorsätzlich und grob fahrlässig verursachte Vermögensschäden begrenzt. Jegliche Gewährleistung von T-Mobile ist ausgeschlossen. T-Mobile kann insbesondere nicht gewährleisten, dass die überlassene Software fehlerfrei ist, ununterbrochen funktioniert oder in keinem Fall zu Problemen mit Ihrem Mobiltelefon oder anderer Software auf Ihrem Mobiltelefon führen wird.



1. Wie wird das Softwareupdate durchgeführt?




Nachdem Sie die Ihrem T-Mobile MDA Pro auf CD-ROM beiliegende Software (ActiveSync und Microsoft Office) auf Ihrem Desktop-PC installiert haben gehen Sie wie folgend vor:

Stellen Sie die Verbindung mit dem beiliegenden USB-Kabel zwischen T-Mobile MDA compact und Desktop-PC her.

„Standardpartnerschaft“ auswählen und auf „Weiter“ drücken.


2. Wählen Sie „Mit diesem Desktop synchronisieren“ aus.



Drücken Sie auf Weiter




3. Wählen Sie alle „Informationstypen“ die Sie synchronisieren wollen aus.



Drücken Sie auf Weiter

4. Drücken Sie auf Fertig stellen



ActiveSync synchronisiert nun alle Dateien automatisch mit Ihrem Desktop-PC. Nachdem Sie Ihre eigenen Dateien gesichert haben können Sie mit dem Software-Update beginnen.





5. Führen Sie einen „kalten Systemstart“ an Ihrem T-Mobile MDA Pro durch.



Hier für drücken Sie den Reset Schalter

6. Das Installationsprogramm entpackt jetzt die Dateien.






Klicken Sie bitte auf Next



Checking the information on your device ... Please wait ...


Please don't disconnect your device from your PC until the update is completed.



Klicken Sie bitte auf Update



Achtung bitte trennen Sie nicht die Verbindung zwischen T-Mobile MDA Pro und Desktop-PC!!!



Stage1: Updating radio. Please wait ...

0 %

The new ROM image is now being updated to your device. Totally, the process will take approximately 20 minutes with usb connection.

Remember, please don't disconnect your device from your PC until the upgrade is complete.

Checking the information on your device ... Please wait ...

Please don't disconnect your device from your PC until the update is completed.





Stage2: Updating extended ROM. Please wait ...

7 %

The new ROM image is now being updated to your device. Totally, the process will take approximately 20 minutes with usb connection.

Remember, please don't disconnect your device from your PC until the upgrade is complete.


Checking the information on your device ... Please wait ...

Please don't disconnect your device from your PC until the update is completed.






Stage3: Updating CE ROM image. Please wait ...



The new ROM image is now being updated to your device. Totally, the process will take approximately 20 minutes with usb connection.

Remember, please don't disconnect your device from your PC until the upgrade is complete.





Klicken Sie bitte auf Finish



7. Nachdem die Geräteinformationen ausgelesen wurden wird das Update mit „Aktualisieren“ gestartet. Die Installationsroutine durchläuft 3 Schritte. Das gesamte Update benötigt ca. 10 Minuten.

8. Führen Sie bitte wie auf (Seite 7) beschrieben einen Software-Reset aus.

9. Um Ihre eigenen Dateien wiederherzustellen führen Sie einfach die Punkte 1-4 erneut aus. Programme von Drittanbietern, die nachträglich installiert wurden, müssen ggf. erneut installiert werden.

